




Рекомендации для родителей
по настройке
программного обеспечения


«Родительский контроль»



Для настройки на компьютере функции «Родительский контроль» необходимо создать ребенку свою учетную запись. Для этого нужно выполнить следующие действия:


Создание учетной записи

1. Нажав на кнопку  на Панели задач, в главном меню выбираем пункт «Панель управления»







2. В открывшемся окне выбираем «Учетные записи пользователей»




3. Далее выбираем «Управление другой учетной записью»



3. Далее выбираем «Создание учетной записи»




5. Заполняем поле «Новое имя учетной записи», определяем «обычный доступ» и создаем отдельную учетную запись для ребенка.






Настройка «Родительского контроля»


1. Для настройки в «Панели управления» выбираем пункт «Родительский контроль»



2. Затем выбираем учетную запись ребенка



В открывшемся окне настраиваем «Родительский контроль»




«Родительский контроль» позволяет настраивать ограничение действий ребенка по трем параметрам: время работы на компьютере; доступ к играм по категориям, содержимому и названиям; разрешение блокировка программ на компьютере.

4. Для настройки **ограничения по времени** выбираем соответствующий пункт и задаем время, в которое ребенок может работать на компьютере.

Задание времени, в которое Маша сможет работать на компьютере

Выделите курсором время, когда работа за компьютером будет запрещена или разрешена.



5. Для **разрешения доступа к играм** также выбираем соответствующую категорию и настраиваем.

Для этого необходимо определить, может ли ребенок запускать игры, задать категории игр, которые разрешены ребенку, возможно запретить (или разрешить) игры по определенным названиям.

Выбор типов игр, в которые может играть Маша

Может ли Маша запускать игры?

- Да
 Нет

Запрещение (или разрешение) игр в зависимости от типа категории и содержимого

[Задать категории для игр](#)

Максимальная разрешенная категория: *Для всех*

Описания игр, которые следует блокировать: *Уведомление об оценке*

Запрещение (или разрешение) любой игры на компьютере по названию


[Запрещение и разрешение игр](#)

Всегда запрещать: *Нет*

Всегда разрешать: *Нет*

6. Ограничение на запуск программ, установленных на компьютере.

Для ограничения доступа ребенка к программам, установленным на компьютере, необходимо установить разрешение «работать только с разрешенными программами» и в списке программ отметить галочками, какие программы для работы разрешены.



7. По окончании настройки «Родительского контроля» нажимаем кнопку «ОК»

