


☰

Рекомендации для родителей
по настройке
программного обеспечения


«Родительский контроль»




Для настройки на компьютере функции «Родительский контроль» необходимо создать ребенку свою учетную запись. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Создание учетной записи

1. Нажав на кнопку  на Панели задач, в главном меню выбираем пункт «Панель управления»




2. В открывшемся окне выбираем «Учетные записи пользователей»




3. Далее выбираем «Управление другой учетной записью»

A screenshot of the 'User Accounts' page in the Windows Control Panel. On the left, there is a sidebar with the following links: Панель управления - домашняя страница (Control Panel - Home Page), Администрирование учетных записей (Manage user accounts), Создание дискеты сброса пароля (Create a password reset disk), Подключение идентификаторов пользователей Интернета (Connect Internet User Identifiers), Управление сертификатами шифрования файлов (Manage file encryption certificates), Настройка дополнительных свойств профиля пользователя (Change user profile properties), and Изменение переменных среды (Change environment variables). The main content area is titled 'Внесение изменений в учетную запись пользователя' (Change user account). It lists several options: Изменение своего пароля (Change my password), Удаление своего пароля (Delete my password), Изменение своего рисунка (Change my picture), Изменение имени своей учетной записи (Change my account name), Изменение типа своей учетной записи (Change my account type), Управление другой учетной записью (Manage another account), and Изменение параметров контроля учетных записей (Change account control settings). The 'Manage another account' link is highlighted with a red box.

3. Далее выбираем «Создание учетной записи»




5. Заполняем поле «Новое имя учетной записи», определяем «обычный доступ» и создаем отдельную учетную запись для ребенка.




Настройка «Родительского контроля»


1. Для настройки в «Панели управления» выбираем пункт «Родительский контроль»



2. Затем выбираем учетную запись ребенка



В открывшемся окне настраиваем «Родительский контроль»




«Родительский контроль» позволяет настраивать ограничение действий ребенка по трем параметрам: время работы на компьютере; доступ к играм по категориям, содержимому и названиям; разрешение блокировка программ на компьютере.

4. Для настройки **ограничения по времени** выбираем соответствующий пункт и задаем время, в которое ребенок может работать на компьютере.

Задание времени, в которое Маша сможет работать на компьютере

Выделите курсором время, когда работа за компьютером будет запрещена или разрешена.



5. Для разрешения доступа к играм также выбираем соответствующую категорию и настраиваем.

Для этого необходимо определить, может ли ребенок запускать игры, задать категории игр, которые разрешены ребенку, возможно запретить (или разрешить) игры по определенным названиям.

Выбор типов игр, в которые может играть Маша

Может ли Маша запускать игры?

- Да
 Нет

Запрещение (или разрешение) игр в зависимости от типа категории и содержимого

[Задать категории для игр](#)

Максимальная разрешенная категория: Для всех

Описания игр, которые следует блокировать: Уведомление об оценке

Запрещение (или разрешение) любой игры на компьютере по названию


[Запрещение и разрешение игр](#)

Всегда запрещать: Нет

Всегда разрешать: Нет

6. Ограничение на запуск программ, установленных на компьютере.

Для ограничения доступа ребенка к программам, установленным на компьютере, необходимо установить разрешение «работать только с разрешенным программами» и в списке программ отметить галочками, какие программы для работы разрешены.



7. По окончанию настройки «Родительского контроля» нажимаем кнопку «OK»

<http://blog.zabedu.ru/infbez/>
8-924-808-1288

